

QFPay

QFPay es un servicio de pago que ofrece soluciones de pago a través de la **aplicación HaoJin** para realizar transacciones de clientes con terminales físicas.

⚠ Importante

- Las terminales de pago de QFPay no necesitan una **caja IoT** para funcionar.
- Las terminales de QFPay solo están disponibles en Hong Kong.

Configuración de QFPay

Sigue estos pasos para configurar una terminal de pago de QFPay:

1. Crea una cuenta de QFPay en el **sitio web de QFPay**.
2. Solicita la activación de las **notificaciones asincrónicas** desde el correo registrado en la aplicación.
3. Proporciona la dirección del servidor de Odoo en el portal de QFPay, seguida de `/qfpay/notify`, y copia la clave de notificación que te proporciona QFPay.
4. Configura la terminal de QFPay. Para ello, conecta la aplicación HaoJin a la cuenta de QFPay tal como lo indica QFPay y copia la dirección IP de la terminal.
5. Solicita un certificado autofirmado vinculado a la dirección IP de la terminal a QFPay e impórtalo en el punto de venta correspondiente en Odoo.
6. Genera una **POS-KEY** desde la HaoJin. Ve a **Haojin ▶ My ▶ Settings ▶ Pos Call Up Key ▶ Reset Key** y luego copia la **POS-KEY** generada.

📌 Nota

- Las **notificaciones asincrónicas** son mensajes automáticos que confirman pagos o reembolsos exitosos de QFPay.
- Escribe la dirección del servidor de la siguiente forma:
`https://tudominio.odoo.com/qfpay/notify`.
- Si la dirección IP de la terminal cambia, actualízala en los **ajustes de Punto de venta de Odoo** y solicita un nuevo certificado autofirmado a QFPay.
- Si ya existe una cuenta de QFPay, contacta a `technical.support@qfpay.com` con la información del comerciante y la dirección del servidor.

⚙ Truco

Como alternativa, puedes recuperar la POS-KEY desde el **portal MMS (Merchant Management System)** [🔗](#). Ve a **Portal MMS ▶ Settings ▶ Device Settings**.

Configuración en PdV de Odoo

Sigue estos pasos para conectar la terminal de QFPay con Punto de venta de Odoo:

1. Ve a **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes**, dirígete a la sección **Terminales de pago**, activa la terminal de **QFPay** y haz clic en **Guardar**.
2. Ve a **Punto de venta** ▶ **Configuración** ▶ **Métodos de pago** y **crea un método de pago**.
3. Selecciona **Banco** en el campo **Diario**.
4. Selecciona el punto de venta deseado en el campo **Punto de venta**.
5. Selecciona **Terminal** en el campo **Integración**.
6. Selecciona **QFPay** en el campo **Integrar con**.
7. Pega la información que copiaste de **QFPay** en los campos correspondientes:
 - **IP de la terminal**
 - **Clave del PdV**
 - **Clave de la notificación**