

Páginas

Odoo te permite **crear** distintos tipos de páginas web, incluso con ayuda de **IA**, **publicarlas** y definir su estructura y visibilidad al configurar las **propiedades de la página**. Puedes **duplicar**, **eliminar** y **redirigir** páginas.

Tipos de páginas

Las páginas **estáticas**, como la página de inicio o las páginas **personalizadas**, tienen contenido fijo que no cambia de forma dinámica. Puedes crearlas de forma manual, definir sus URL y ajustar sus **propiedades** a tus necesidades.

Las páginas **dinámicas**, en cambio, muestran contenido que cambia de forma automática según los datos de la base de datos y la interacción del usuario (por ejemplo, al aplicar un filtro). Odoo las genera de forma automática, por ejemplo, al instalar una aplicación o módulo (como `/tienda` o `/blog`) o al publicar un nuevo **producto** o una nueva **entrada de blog**. Estas páginas se gestionan de forma distinta a las páginas estáticas.

Creación de páginas

Puedes crear páginas web desde el **frontend** y el **backend**.

1. Para crear una nueva página web:
 - Abre la aplicación **Sitio web**, haz clic en **Nuevo** en la esquina superior derecha y selecciona **Página**.
 - O, vaya a **Sitio web** > **Sitio** > **Páginas** y haga clic en **Nuevo**.
2. Selecciona una plantilla en la ventana emergente **Nueva página**. Las plantillas están agrupadas por tipo:
 - **Básica**: Una página multiusos. También puedes usar una página en blanco para empezar desde cero.
 - **Acerca de**: Información sobre la marca y la empresa.
 - **Páginas principales**: Resumen del contenido e información de la empresa.
 - **Galería**: Exhibición de fotografías y otros medios.
 - **Servicios**: Información general de los servicios que ofrece la empresa.
 - **Planes de precios**: Vista general de las suscripciones y los precios.
 - **Equipo**: Las personas de la empresa.
 - **Personalizado**: Plantillas creadas a la medida. Para agregar una plantilla personalizada, abre la página que quieres guardar como plantilla y **edita las propiedades de la página**.
3. En la ventana emergente **Nueva página**:

- Escribe un **título de página**. Este título se usa en el menú y en la URL de la página.
 - Desactive la opción **Agregar al menú** si la página no debe aparecer en el menú.
 - Activa **Generar texto** para usar la herramienta de **IA** y crear la página.
4. Haga clic en **Crear**.
 5. Si lo necesitas, **personaliza el contenido y la apariencia de la página** con el editor del sitio web o **tradúcela**, luego haz clic en **Guardar**.
 6. **Publica** la página.

Generador de páginas web con IA

Sigue estos pasos para generar contenido con IA al **crear una nueva página**:

1. Después de elegir una plantilla, en la ventana **Nueva página**, presiona el botón **Generar texto con IA**.
2. Ingresa una breve descripción de la página en el campo **Instrucciones**. Incluye algunas palabras clave que definan su enfoque y alcance.
3. Selecciona una de las opciones de tono para la página, como **Conciso**, **Profesional**, **Amigable**, **Persuasivo** o **Informativo**.
4. Haz clic en **Crear con IA**. La página web puede tardar un poco en cargar.

New Page ×

Page Title

Add to menu

AI Generate text


Instructions

Nota

- **No** necesitas instalar la aplicación IA en la base de datos para usar el generador de páginas web.
- Puedes personalizar el contenido creado por el generador de IA con el **editor del sitio web**.
- El generador de páginas web con IA no está disponible cuando el tipo de página es *En blanco*.
- El generador de páginas web puede crear **botones**. Antes de publicar la página, confirma que todos los botones estén vinculados a una página activa.




Publicar/No publicar páginas

Las páginas deben estar publicadas para que los visitantes del sitio web puedan verlas. Para publicar alguna o pausar su publicación, dirígete a ella y presiona el botón ubicado en la esquina superior derecha para cambiar su estado de **Sin publicar** a **Publicado** o viceversa.




Nota

También es posible:

- Publicar o despublicar una página desde las [propiedades de la página](#).
- Publica o despublica varias páginas a la vez. Para hacerlo, ve a **Sitio web** > **Sitio** > **Páginas**, selecciona las páginas, luego haz clic en  **Acciones** y selecciona  **Publicar** o  **Despublicar**.

Propiedades de página

Para modificar las propiedades de una [página estática](#), accede a la página que quieres modificar y luego ve a **Sitio web** > **Sitio** > **Propiedades**, donde podrás ajustar las siguientes propiedades:



- **Título de la página:** Modifica el título de la página.
- **URL de la página:** Modifica la URL de la página en el campo. En este caso puedes redirigir la URL antigua a la nueva si es necesario. Para ello, habilita la opción **Redirigir URL antigua** y después elige el **tipo de redirección**:
 - **301 Movido de forma permanente:** para redirigir la página de manera permanente.
 - **302 Movido de forma temporal:** para redirigir la página temporalmente.
- **En el menú:** Desactívalo si la página no debe aparecer en el menú. Haz clic en el enlace  **Editar menú** para modificar el menú.
- **Es la página de inicio:** Actívalo si la página *estática* debe funcionar como la página de inicio del sitio web.
- **Publicado:** Actívalo para publicar la página.


- **Fecha de publicación:** Para publicar la página en una fecha y hora específicas, haz clic en el campo, define la fecha y hora, y luego presiona **Enter** o haz clic en **Aplicar** para validar la selección.
- **Indexado:** Desactívalo si la página no debe aparecer en los resultados de los motores de búsqueda.
- **Visibilidad:** seleccione quién puede acceder a la página:
 - **Público:** Todas las personas pueden acceder a la página.
 - **Inició sesión:** Solo los usuarios que iniciaron sesión pueden acceder a la página.
 - **Grupo restringido:** Selecciona el o los **grupos de acceso de usuario** en el campo **Grupos autorizados**.
 - **Con contraseña:** Escribe la contraseña necesaria para acceder a la página en el campo **Contraseña**.
- **Es una plantilla:** Presiona el botón para guardar la página como una plantilla. Ahora está disponible en la categoría **Personalizado** cuando **creas una nueva página**.

Duplicar páginas

Para duplicar una página, dirígete a la página, ve a **Sitio web** ▶ **Sitio** ▶ **Propiedades** y haz clic en **Duplicar página**. En la ventana de **confirmación**, ingresa el **nombre de la página** y haz clic en **Aceptar**. De forma predeterminada, la nueva página no está publicada, sino que el sistema la agrega después de la página original duplicada en el menú. Usa el **editor de menú** para eliminarla del menú o cambiar su posición.

Truco

También puedes duplicar una o varias páginas desde **Sitio web** ▶ **Sitio** ▶ **Páginas**. Selecciona las páginas relevantes, haz clic en  **Acciones** y selecciona  **Duplicar**.

 Páginas — documentación...

Eliminar páginas



Siga estos pasos para eliminar una página:

1. Accede a la página, luego ve a **Sitio web** ▶ **Sitio** ▶ **Propiedades** y haz clic en **Eliminar página**.
2. La ventana emergente **Eliminar página** muestra todos los enlaces que apuntan a la página que quieres eliminar, organizados por categoría. Para evitar que los visitantes del sitio lleguen a una página de error, actualiza todos los enlaces del sitio web que apuntan a esa página. Para hacerlo, abre una

categoría y haz clic en un enlace para abrirlo en una nueva ventana. También puedes configurar una **redirección** para la página eliminada.

3. Un vez que hayas actualizado los enlaces (o configurado una **redirección**), selecciona la casilla **Estoy seguro**. y luego haz clic en **Eliminar**.

Truco

También puedes eliminar una o varias páginas desde **Sitio web > Sitio > Páginas**. Selecciona las páginas correspondientes, haz clic en  **Acciones** y selecciona  **Eliminar**.

Mapeo de redirección de URL

El mapeo de redirecciones de URL consiste en enviar a los visitantes y a los motores de búsqueda a una URL distinta de la que solicitaron al inicio. Esta técnica se usa, por ejemplo, para evitar que hayan enlaces rotos al **eliminar una página, modificar su URL** o migrar el sitio desde otra plataforma a un **dominio** de Odo. También puedes usarla para mejorar el **Optimización de motores de búsqueda (SEO)**.

Nota

- Cada vez que **modificas la URL de una página** y habilitas la opción **Redirigir URL antigua** se agrega un registro de redirección en automático.
- Puedes configurar redirecciones para **páginas estáticas y dinámicas**.

Para acceder a las redirecciones de URL existentes y crear nuevas, **activa el modo de desarrollador** y ve a **Sitio web > Configuración > Redireccionamientos**. Para crear un redireccionamiento, haz clic en **Nuevo** en la vista de **reescritura de URL** y luego ajusta los siguientes campos:

- **Nombre:** escriba un nombre para identificar la redirección.
- **Acción:** seleccione el tipo de redirección:
 - **404 No encontrado:** Los visitantes llegan a una página de error 404 cuando intentan acceder a una página que no está publicada o que fue eliminada.
 - **301 Movido permanentemente:** Para redirecciones permanentes de **páginas estáticas** que no están publicadas o que fueron eliminadas. La nueva URL aparece en los resultados de los motores de búsqueda y los navegadores almacenan la redirección en caché.
 - **302 Movido temporalmente:** Para redirecciones a corto plazo, por ejemplo, si rediseñas o actualizas una página. Los navegadores ya no almacenan la nueva URL en caché ni aparece en los resultados de los motores de búsqueda.

- **308 Redirigir / Reescribir:** Para redirecciones permanentes donde la URL original se reescribe (suele usarse en **páginas dinámicas**). La URL cambia de nombre, el nuevo nombre aparece en los resultados de los motores de búsqueda y los navegadores lo almacenan en caché. Usa este tipo de redirección para cambiar el nombre de una página dinámica, por ejemplo, si quieres cambiar /mi-tienda a /tienda.
- **URL de:** Escribe la URL desde la que se redirigirá (por ejemplo, /sobre-la-empresa) o busca la **página dinámica** deseada y selecciónala en la lista.
- **URL a:** para los redireccionamientos 301, 302 y 308 escriba la URL a la que desea redirigir. Si se trata de una URL externa, asegúrese de incluir el protocolo (por ejemplo, https://).
- **Sitio web:** seleccione un sitio web específico.
- **Activo:** Cambia el botón a gris para desactivar la redirección.
- **Secuencia:** para definir el orden en el que se realizan los redireccionamientos, por ejemplo, en el caso de cadenas de redireccionamiento (es decir, una serie de redirecciones donde una URL redirige a otra, que también redirige a otra URL).

ⓘ **Importante**

Las redirecciones 301 y 302 se usan con frecuencia para redirigir el tráfico desde páginas *estáticas* **que no están publicadas** o que fueron **eliminadas** hacia nuevas páginas. La redirección 308 se usa para reescrituras permanentes de URL, sobre todo en páginas *dinámicas*. El estado 404 se usa cuando una página ya no existe y no hay una redirección configurada.