

# Desechar durante la fabricación

Es posible que durante el proceso de fabricación sea necesario desechar componentes o productos terminados cuando los artículos están dañados, defectuosos o ya no son utilizables.

Llevar seguimiento de los materiales desechados ayuda a que los fabricantes controlen los residuos, identifiquen los problemas del proceso y contabilizar los costos de producción.

En Odoo, los artículos desechados se eliminan del inventario físico y se mueven a una ubicación virtual llamada *Ubicaciones virtuales/Desechos*. Esta ubicación no es un espacio físico, sino que es una forma de registrar y rastrear las pérdidas sin afectar los niveles reales de inventario.

## Truco

Puede ver las órdenes de desecho en **Inventario > Operaciones > Desechar**. Cada orden de desecho muestra la fecha y la hora en la que se creó la orden, junto con el producto y la cantidad desechada.

Para ver la cantidad total de cada elemento desechado vaya a **Inventario > Configuración > Ubicaciones** y luego elimine el filtro de **Interno** de la barra de **Buscar...** para mostrar todas las ubicaciones virtuales. Desde la lista, seleccione la ubicación llamada **Ubicaciones virtuales/Desechos**.

## Ir a la ventana emergente para desechar productos

Puede desechar artículos desde la aplicación **Manufactura** o el módulo **Taller** según la tarea a realizar.

La aplicación **Manufactura** le permite:

- Desechar productos acabados (solo si la orden de fabricación está en la etapa *Disponible*).
- Desechar componentes (mientras la orden de fabricación esté en la etapa *Borrador* o *Confirmada*).


**Taller** le permite:

- Solo desechar componentes.

## Aplicación Manufactura


Para desechar un producto desde **Manufactura**, vaya a **Manufactura** ► **Operaciones** ► **Órdenes de fabricación** y seleccione la orden correspondiente.

Haga clic en el icono ⚙️ (**Acciones**) de la orden de fabricación y después elija **Desechar** en el menú desplegable.



## Taller

En **Taller** solo es posible desechar componentes. Vaya a la tarjeta de la orden de fabricación correspondiente, haga clic en el icono ⚙️ (**Acciones**) y seleccione **Desechar** en la ventana emergente **¿Qué desea hacer?**



## Ventana emergente para desechar

Después de abrir la ventana emergente **Desechar productos** con alguno de los métodos **descritos con anterioridad**, seleccione el componente o producto terminado a desechar en el menú desplegable **Producto**.

Escriba la cantidad que desechará en el campo **Cantidad**.

De forma predeterminada, el campo **Ubicación de origen** tiene la ubicación de preproducción del almacén establecida, mientras que el campo **Ubicación de desecho** tiene la ubicación **Ubicaciones virtuales/Desechos**. Si necesita cambiar la ubicación de origen o de desecho, puede seleccionar una distinta desde los menús desplegables correspondientes.

Seleccione la casilla **Reabastecer cantidades** si es necesario crear una orden de recolección para reemplazar los componentes desechados después de confirmar la orden de desecho. Esta opción solo se debería habilitar en los almacenes con fabricación **en dos o en tres pasos**, ya que los componentes no se recolectan como parte del proceso de fabricación **en un paso**.

Scrap			
Product	3/4" Screw	Source Location	WH/Pre-Production
Quantity	1.00	Scrap Location	Virtual Locations/Scrap
	Units	Replenish Scrapped Quantities	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Validate</b>		<b>Discard</b>	

Haga clic en el botón **Desechar** después de completar la información de la ventana emergente **Desechar productos**. El botón inteligente **Desechos** aparece en la parte superior de la pantalla después de crear una o más órdenes de desecho, haga clic en él para ver una lista con todas las órdenes de desecho de la orden de fabricación.