

# Stripe

**Stripe** es un proveedor de soluciones de pago en línea con sede en Estados Unidos con el que las empresas pueden aceptar **tarjetas de crédito** y otros métodos de pago.

## Cree su cuenta de Stripe con Odoo

---

Para crear una cuenta nueva de Stripe y vincularla a tu base de datos de Odoo, verifica que el **correo electrónico** de la empresa esté configurado en los **ajustes de la empresa** y sigue los pasos correspondientes a tu tipo de alojamiento:

### Odoo Online/

1. **Vaya al proveedor de pago Stripe** y haga clic en **Conectar Stripe**.
2. Siga el proceso de configuración y confirme su dirección de correo cuando Stripe le envíe un correo de confirmación.
3. Al final del proceso, haga clic en **Agree and submit** (estoy de acuerdo y enviar). Si se envió toda la información solicitada regresará a Odoo y se activará su proveedor de pago.

### Odoo.sh or On-premise/

1. **Vaya al proveedor de pago Stripe** y haga clic en **Conectar Stripe**.
2. Siga el proceso de configuración y confirme su dirección de correo cuando Stripe le envíe un correo de confirmación.
3. Al final del proceso, haga clic en **Agree and submit** (estoy de acuerdo y enviar). Se le redirigirá al proveedor de pago **Stripe** dentro de Odoo
4. **Completa tus credenciales**.
5. Configure el campo **Estado** como **Habilitado**.

#### **Truco**

Si creaste una cuenta en lugar de **vincular una existente**, **activa el modo de desarrollador**, luego haz clic en **Restablece tu cuenta de Stripe** en el formulario del proveedor de pago Stripe y después **ingresa las credenciales de tu cuenta de Stripe**.

## Ingreso manual de credenciales

---

Necesitas ingresar credenciales de forma manual, por ejemplo, cuando vinculas una cuenta de Stripe existente a tu base de datos de Odoo, cuando usas una cuenta **creada en Odoo.sh o de forma local** o cuando **pruebas Stripe sin afectar las transacciones activas**.


## Configuración de Stripe

1. Vaya a [la página de claves API de Stripe](#) o inicie sesión en su tablero de Stripe y vaya a **Desarrolladores > Claves API**.
2. En la sección **Claves estándar**, copia la **clave publicable** y la **clave secreta** y guárdalas para el paso [Configuración en Odoo](#).

## Configuración en Odoo

1. [Activa el modo de desarrollador](#).
2. [Ve al proveedor de pagos Stripe](#).
3. Completa los campos **Clave publicable** y **Clave secreta** en la pestaña **Credenciales** con los valores que [guardaste antes](#).
4. Haz clic en **Genera tu webhook**.
5. Configura las opciones restantes según sea necesario.
6. Configure el campo **Estado** como **Habilitado**.

### Truco

- También puedes probar Stripe sin afectar las transacciones activas con el [modo de prueba](#) y las [claves API](#) de tu [modo de prueba de Stripe](#) o un [entorno de tipo sandbox](#).
- Para vincular la misma cuenta de Stripe a [varias empresas](#) en una base de datos, [crea una cuenta](#) e [ingresa las credenciales](#) para una empresa. Después, usa las mismas credenciales y webhook para las demás. Para ver el webhook, ve a la [página de Webhooks en Stripe](#) o inicia sesión en tu panel de Stripe y ve a **Desarrolladores > Webhooks**. Haz clic en el destino en la lista y luego haz clic en el icono  (**Mostrar secreto**) junto al campo **Firma secreta** y copia el valor.

## Habilitar Apple Pay

Para permitir que los clientes usen el botón Apple Pay para pagar sus órdenes de Comercio electrónico, [ve al proveedor de pagos Stripe](#), luego ve a la pestaña **Configuración**, activa **Permitir pago exprés** y haz clic en **Activar Apple Pay**.

### Truco

Stripe permite [capturar de forma manual](#) y [reembolsar](#) pagos desde Odoo o directo desde el tablero de Stripe.