

# Encabezados y pies de página

El encabezado del sitio web es la sección superior de una página web y por lo general incluye elementos como el logotipo, el **menú**, la barra de búsqueda, el botón de inicio de sesión o cuenta del cliente, etc. El pie de página aparece en la parte inferior de una página web y suele incluir información como datos de contacto, enlaces, avisos legales y otras opciones.

## Diseño del encabezado

---

Para modificar el diseño del encabezado, haga clic en **Editar** y luego en el encabezado. En la sección **Encabezado** de la pestaña **Personalizar** del editor del sitio web podrá hacer lo siguiente:

- Elija una **plantilla** con el menú desplegable:
- Seleccione los ajustes del **fondo** para cambiar la paleta de colores mediante diferentes **estilos de tema**, opciones de color **personalizado** y opciones de **degradado**.
- Agregue un **borde** al encabezado y defina su tamaño, estilo y color.
- Adapte las **esquinas redondeadas** a su diseño.
- Agregue una **sombra** y defina su **color**, **desplazamiento**, **desenfoque** y **expansión**.
- Agregue un **efecto de desplazamiento**. Coloque el cursor sobre un efecto para previsualizarlo.
- Elija la **posición** del **encabezado**, puede seleccionar **Regular**, **Oculto** o **Sobre el contenido**. Cuando selecciona **Sobre el contenido**, puede personalizar el **fondo** y el **color del texto**.
- Muestre u oculte **elementos** como texto, la barra de búsqueda, el botón **Iniciar sesión**, los enlaces a redes sociales, el botón **Contáctenos** y el logotipo.

Haga clic en **Guardar** para terminar.

### Truco

Para ocultar el encabezado haga clic en **Editar**, haga clic en el encabezado y vaya a la pestaña **Tema** del editor de sitios web. Diríjase a la sección **Avanzado** y presione el botón **Mostrar encabezado** para mostrarlo u ocultarlo.

## Contenido del encabezado

---

Los menús organizan el contenido del encabezado y ayudan a los visitantes a navegar en las páginas web de manera eficiente. Tener menús bien estructurados

que sean fáciles de usar también es importante para mejorar el **posicionamiento en los motores de búsqueda**.

## Editor de menú

El editor de menú le permite editar el encabezado del sitio web y agregar **elementos de menú** y **mega menús**.

Vaya a **Sitio web > Sitio > Editor de menú** para editar el contenido del encabezado. Desde ahí podrá hacer lo siguiente:

- **Renombrar** un elemento del menú o cambiar su URL con el icono **Editar elemento de menú**.
- **Eliminar** un elemento de menú con el icono **Eliminar elemento del menú**.
- **Mover** un elemento del menú al arrastrarlo y soltarlo en el lugar deseado del menú.
- **Crear un menú desplegable normal** al arrastrar y soltar los elementos del submenú a la derecha abajo de su menú principal.

### Edit Menu ×

☰	Home	🏠	✎	🗑
☰	Shop		✎	🗑
☰	Forum		✎	🗑
☰	Blog		✎	🗑
☰	Recipes		✎	🗑
☰	Astronomy		✎	🗑
☰	Travel		✎	🗑
☰	Help		✎	🗑
☰	Contact us		✎	🗑
☰	FAQ	Mega Menu	✎	🗑


➕ Add Menu Item Drag to the right to get a submenu

➕ Add Mega Menu Item

**Save** Cancel

## Nota

También puede acceder al editor de menús si hace clic en **Editar**, selecciona cualquier elemento del menú y hace clic en el icono **Editar menú**.



## Agregar elementos del menú

De forma predeterminada, las páginas se agregan al menú como elementos desplegados **al crearlas**. Sigue estos pasos para agregar un nuevo elemento de menú:

1. Vaya a **Sitio web > Sitio > Editor de menú**.
2. Haga clic en **Agregar elemento de menú** en el editor del menú.
3. En esta ventana emergente escriba el **nombre** que debe aparecer en el menú.
4. Escriba / en el campo **URL o correo electrónico** para buscar una página de su sitio web o escriba # para buscar un ancla personalizada ya existente.
5. Haga clic en **De acuerdo**.
6. Edite la **estructura del menú** si es necesario y luego presione **Guardar**.

## Diseño de elementos de menú

Para modificar los elementos del menú, haga clic en **Editar**, seleccione un elemento del menú y luego vaya a la sección **Barra de navegación** del editor del sitio web. Podrá realizar las siguientes acciones:

- Adapte la **alineación móvil**.
- Elija la **fuerza** para los elementos del menú.
- Cambie el tamaño de la fuente, el color y la alineación en el campo **Formato**.
- Seleccione el **estilo de enlaces** para destacar la página actual en el menú.
- Cambie el **estilo de los botones del encabezado**.
- Seleccione si mostrar los **submenús** al **pasar el cursor por encima** o al **hacer clic**.

### Nota

Los campos disponibles en la sección **Barra de navegación** pueden variar, esto depende de la plantilla seleccionada.

Haga clic en **Guardar** para terminar.

## Mega menús


Los mega menús se parecen a los menús desplegables, pero en lugar de mostrar una lista simple de submenús, muestran un panel dividido en grupos de opciones de navegación. Esto hace que sean ideales para sitios web con un gran volumen de contenido o **sitios web de comercio electrónico**, ya que ayudan a incluir todas tus páginas web o **categorías de comercio electrónico** en el menú y a mostrar todos los elementos al mismo tiempo.

COMPUTERS & DEVICES	MONITORS	ELECTRONICS	PROMOTIONS
Laptops	Televisions	Camera	Computers
Desktop computers	Office screens	GPS & navigation	Electronics
Components	Projectors	Accessories	Monitors
Tablets		Home audio	Networks
Smartphones		Office audio	

Para crear un mega menú, vaya a **Sitio web > Sitio > Editor de menú** y haga clic en **Agregar elemento de mega menú**. Escriba el **Nombre** del mega menú en la ventana emergente, haga clic en **OK** y luego en **Guardar**.

Para adaptar las opciones y el contenido del mega menú, haga clic en un elemento del mega menú en el encabezado y luego en **Editar**. Los mega menús están compuestos por bloques de creación, así que puede personalizar cada componente por separado. Por ejemplo:

- Edite el texto en el bloque de creación.
- Edite la URL de un elemento del menú. Selecciónelo y luego haga clic en el botón **Editar enlace** en la pequeña ventana emergente de previsualización. Escriba / para buscar una página de su sitio web o # para buscar un ancla personalizada ya existente.



- Mueva un elemento de menú al arrastrar y soltar el bloque relacionado en la posición deseada del mega menú.
- Eliminar un elemento de menú al eliminar el bloque correspondiente.

Para adaptar el diseño general del mega menú, vaya a la pestaña **Personalizar** del editor de sitio web y en la sección **Mega menú** podrá hacer lo siguiente:

- Elija una **plantilla**.
- Elija el **tamaño: Ancho completo o Estrecho**. Haga clic en **Guardar** para terminar.

### Mega menús



Los mega menús se parecen a los menús desplegables, pero en lugar de mostrar una lista simple de submenús, muestran un panel dividido en grupos de opciones de navegación. Esto hace que sean ideales para sitios web con un gran volumen de contenido o [sitios web de comercio electrónico](#), ya que ayudan a incluir todas tus páginas web o [categorías de comercio electrónico](#) en el menú y a mostrar todos los elementos al mismo tiempo.

COMPUTERS & DEVICES	MONITORS	ELECTRONICS	PROMOTIONS
Laptops	Televisions	Camera	Computers
Desktop computers	Office screens	GPS & navigation	Electronics
Components	Projectors	Accessories	Monitors
Tablets		Home audio	Networks
Smartphones		Office audio	

Para crear un mega menú, vaya a **Sitio web > Sitio > Editor de menú** y haga clic en **Agregar elemento de mega menú**. Escriba el **Nombre** del mega menú en la ventana emergente, haga clic en **OK** y luego en **Guardar**.

Para adaptar las opciones y el contenido del mega menú, haga clic en un elemento del mega menú en el encabezado y luego en **Editar**. Los mega menús están compuestos por bloques de creación, así que puede personalizar cada componente por separado. Por ejemplo:

- Edite el texto en el bloque de creación.
- Edite la URL de un elemento del menú. Selecciónelo y luego haga clic en el botón **Editar enlace** en la pequeña ventana emergente de previsualización. Escriba / para buscar una página de su sitio web o # para buscar un ancla personalizada ya existente.



- Mueva un elemento de menú al arrastrar y soltar el bloque relacionado en la posición deseada del mega menú.
- Eliminar un elemento de menú al eliminar el bloque correspondiente.  
Para adaptar el diseño general del mega menú, vaya a la pestaña **Personalizar** del editor de sitio web y en la sección **Mega menú** podrá hacer lo siguiente:
- Elija una **plantilla**.
- Elija el **tamaño: Ancho completo o Estrecho**.  
Haga clic en **Guardar** para terminar.

### **Ocultar un elemento dinámico de menú a usuarios que no hayan iniciado sesión**

Para ocultar un elemento dinámico de menú (es decir, un elemento de menú que Odoo genera de forma automática, por ejemplo, cuando instalas una aplicación o módulo como Eventos, Cursos, etc.) de usuarios que no hayan iniciado sesión, sigue los pasos a continuación:

1. [Activa el modo de desarrollador](#).
2. Ve a **Sitio web** > **Configuración** > **Menus**.
3. Expande la lista de menús para el sitio web relevante si es necesario y después haz clic en el elemento de menú que quieres ocultar.
4. En la sección **Grupos visibles**, haz clic en **Agregar una línea**, abajo de **nombre del grupo**.
5. Busca el **tipo de usuario o portal** del grupo, selecciónalo y después haz clic en **Seleccionar**.
6. Guarda.

Haga clic en **Guardar** para terminar.

### **Ocultar un elemento dinámico de menú a usuarios que no hayan iniciado sesión**

Para ocultar un elemento dinámico de menú (es decir, un elemento de menú que Odoo genera de forma automática, por ejemplo, cuando instalas una aplicación o módulo como Eventos, Cursos, etc.) de usuarios que no hayan iniciado sesión, sigue los pasos a continuación:

1. [Activa el modo de desarrollador](#).
2. Ve a **Sitio web** > **Configuración** > **Menus**.
3. Expande la lista de menús para el sitio web relevante si es necesario y después haz clic en el elemento de menú que quieres ocultar.
4. En la sección **Grupos visibles**, haz clic en **Agregar una línea**, abajo de **nombre del grupo**.
5. Busca el **tipo de usuario o portal** del grupo, selecciónalo y después haz clic en **Seleccionar**.
6. Guarda.

## 🔧 Truco

Para ocultar el menú **Tienda** **restringe el acceso al comercio electrónico a usuarios que hayan iniciado sesión.**

## Diseño del pie de página

---

Para modificar el pie de página, haga clic en **Editar** y luego en el pie de página. En la sección **Pie de página** de la pestaña **Personalizar** del editor del sitio web podrá hacer lo siguiente:

- Seleccione una **plantilla**.
- Elija los **colores**.
- Elija un **efecto de desplazamiento de salida**: **Regular** (sin efecto), **Deslizamiento al pasar el cursor por encima** o **Sombra**.
- Presione el botón **Derechos de autor** para mostrarlos u ocultarlos.
- Elija el tamaño del **borde**.
- Agregue una **sombra**.
- Agregue un **botón para regresar a la parte superior** y elija su ubicación.
- Presione el botón **Visibilidad de la página** para mostrar u ocultar el pie de página.

Haga clic en **Guardar** para terminar.